

IFO-Edit (Freeware) - demuxtes Video zu DVD, DVD-Struktur neu erzeugen oder verändern


mpucoder.kewlhair.com/derrow


Der Hersteller von IFO-Edit hat keine Webseite für IFO-Edit mehr !

download.videohelp.com/download/Ifoedit0971.zip


Beispiel - DVD erzeugen und danach deren DVD-Struktur ansehen

Die Formatangaben der demuxten Daten ermitteln







Dialog zu DVD-Authoring aktivieren




demuxte Videodaten importieren




demuxte Audiodaten importieren




Kapitelmarken-Datei celltimes.txt importieren




Ausgabe-Ordner angeben und DVD-Erzeugung starten




DVD ist erzeugt worden




Die Eingabe- und Ausgabedaten




Die Formatangaben der erzeugten VOB-Datei



DVD-Struktur ansehen also IFO-Datei öffnen



Die DVD-Struktur: Die VOB-Daten haben 16:9-Format letterboxed




So kann man die VOB-Formate ändern, OHNE neu zu rendern !

Es müssen ALLE Zeilen, die Bezug auf 16:9 haben, geändert werden.
 Das Speichern in die IFO MUSS mit Speichern in die BUP erfolgen.


Wichtig: Innerhalb eines Filmes (seiner VOB und IFO) darf das Format 16:9 bzw. 4:3 sich nicht ändern. Will man eine Änderung, so muss der Film in 2 Filme zerlegt werden, die per DVD-Menü aufzurufen sind, bzw. sich als gemeinsame Filmfolge (als wäre das 1 Film) aufrufen. (IFO-Edit kann kein DVD-Menü erzeugen).

A



DVD testen: Nur die IFO-Datei öffnen und die DVD spielt ab.

IFO-Datei enthält sämtliche Angaben zu DVD-Daten und deren Lage auf der DVD.
 Da die DVD kein Menü hat, liegt nur die IFO-Datei (und deren BUP) des Filmes vor.
 Ansonsten hat jedes Menü (Untermenü) auch seine eigene IFO- und BUP-Datei.
 (die man natürlich auch manuell abändern kann.)



Zum Brennen der DVD müssen VOB und IFO und BUP im Ordner VIDEO_TS liegen

Es wird der Ordner VIDEO_TS direkt als Video-DVD (nicht als Daten-DVD) auf die DVD gebrannt.

Der Ordner VIDEO_TS liegt auf der DVD.

Der Ordner AUDIO_TS kann erzeugt werden, ist aber in jedem Fall leer.

Manche Brennprogramme erzeugen automatisch einen leeren AUDIO_TS, wenn dieser nicht vorhanden ist.

